




Recuperar versiones anteriores de CARTOMAP


ANEBA publica de forma periódica, normalmente cada primer miércoles de mes, nuevas actualizaciones de CARTOMAP con nuevas funcionalidades, mejoras o correcciones sobre las existentes. Estas actualizaciones se publican en la [Zona de usuarios-Descargas](http://www.aneba.com) de www.aneba.com y son válidas únicamente para clientes con servicio de mantenimiento y soporte técnico vigente.

Donde se instala CARTOMAP

La aplicación se instala normalmente, salvo que el usuario indique otra carpeta diferente al ejecutar el setup de instalación, en **C:\Archivos de programa\CARTOMAP 7**:




Dentro de esta carpeta está contenida otra, **Bins**, en ella se encuentra, junto con otros archivos y dll necesarias para el buen funcionamiento de la aplicación, el ejecutable de CARTOMAP, su nombre es el mismo que el setup de instalación y varía en función del tipo de licencia:



En la imagen anterior, el ejecutable es *Cartomap_corp_mod3.exe*, que se corresponde con las licencias de uso profesional, la versión más completa, CARTOMAP Corporativo Módulo 3 – Proyectos de ingeniería y Vistas 3D.

Qué ocurre al instalar una nueva actualización


Al instalar una nueva actualización, el ejecutable de CARTOMAP (*Cartomap_corp_mod3.exe*, *Cartomap_corp_mod2.exe*, *Cartomap_corp_mod1.exe*...según el tipo de licencia.) no se elimina sino que se renombra y queda guardado en la misma carpeta, **Bins**. El nuevo nombre de este archivo es BAK, seguido de la fecha y hora en la que se realizó la actualización (año, mes, día hora) y el nombre del archivo original:



En el ejemplo de la imagen el ejecutable anterior recibió el nombre *BAK - 2014 02 17 0934 - cartomap_corp_mod3.exe*, es decir, la actualización se instaló el 17 de febrero de 2014 a las 9:34 horas.

Ejecutar una actualización anterior a la instalada

Si por cualquier motivo se desea trabajar con la actualización anterior, bastará con hacer doble clic sobre este archivo y arrancará la actualización anterior.

Puede comprobar la versión de CARTOMAP que acaba de ejecutar a través del menú *Ayuda - Acerca de CARTOMAP* o pulsando el botón  en la zona superior derecha de la ventana:





En la zona inferior de esta ventana puede consultar también el tipo de licencia que está usando, el número de serie del módulo de protección y la fecha de fin mantenimiento.

Sustituir una actualización por otra

Si ha instalado una actualización que no está amparada por el mantenimiento de su licencia puede retomar la versión con la que estaba trabajando anteriormente. Para ello:

1. Localice el ejecutable de CARTOMAP en la carpeta *C:\Archivos de programa\CARTOMAP 7\Bins*:
2. Elimine el ejecutable de la aplicación.
3. Seleccione el BAK correspondiente a la versión que desea restaurar. Sitúe el cursor sobre él y pulse el botón derecho del ratón. Se abrirá un menú, seleccione la opción *Cambiar nombre*.
4. Modifique el nombre del archivo eliminando los datos de la fecha de modo que tome el nombre original:



5. Por último, arranque CARTOMAP y compruebe que ha seleccionado la versión adecuada, tal como se indica en el apartado anterior.

Eliminar versiones anteriores

Si es usuario de CARTOMAP desde hace tipo y ha ido actualizando periódicamente la aplicación puede eliminar los archivos BAK... de la carpeta *C:\Archivos de programa\CARTOMAP 7\Bins*, de este modo liberará espacio en disco.

No obstante, para evitar imprevistos, puede ir guardando los BAK de las últimas actualizaciones.